



Инстер ГеоКадастр


## Инстер ГеоКадастр5. Установка и первый запуск

### 1. Установка Инстер ГеоКадастр


**Важно!!!** Для работы Инстер ГеоКадастр требуются установленные в операционной системе:

- ИнГео версии 4.4 и выше
- .Net Framework 3.5


1. Загрузите последнюю версию программы Инстер ГеоКадастр с официального сайта ООО Инстер по адресу <http://inster.ru/Products/GeoCadastre/Download.aspx>
2. Запустите файл установки. В окно приветствия мастера установки Инстер ГеоКадастр нажмите кнопку «Далее»:




- На следующем этапе изучите лицензионное соглашение. Если вы согласны с ним, то поставьте галочку «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее», в противном случае прекратите установку, нажав на кнопку «Отмена».




- Выберите конечную папку установки Инстер ГеоКадастр, нажав кнопку «Изменить», либо оставьте папку, предложенную мастером установки. Нажмите «Далее».



5. Для продолжения установки Инстер ГеоКадастр нажмите «Установить», для проверки параметров установки – «Назад», для выхода из мастера установки – «Отмета»:



6. После окончания успешной установки Инстер ГеоКадастр появится окно мастера с сообщением: «Установка Инстер ГеоКадастр 5 завершена». Для запуска программы Инстер ГеоКадастр сразу по завершению работы мастера установки поставьте галочку «Запустить Инстер ГеоКадастр 5». Нажмите кнопку «Готово».




## 2. Первый запуск Инстер ГеоКадастр


1. **Важно!!!** Перед запуском Инстер ГеоКадастр убедитесь, что Сервер ИнГео запущен!
2. Для запуска программы Инстер ГеоКадастр 5:
  - с рабочего стола, выполните левым указателем мыши двойной щелчок по значку  Инстер ГеоКадастр 5;
  - с меню «Пуск», выберите «Все программы» - «Инстер ГеоКадастр 5» и выполните левым указателем мыши двойной щелчок по пункту  Инстер ГеоКадастр 5.
3. При первом запуске Инстер ГеоКадастр в окне-заставке нужно нажать кнопку «Активировать»




4. Далее появится окно мастера первого запуска, следуя шагам которого выполните настройку программы для дальнейшей работы.
5. На первом шаге мастера появится окно с приветствием, нажмите кнопку «Далее»:




6. На следующем шаге заполните информацию по кадастровому инженеру:



7. На следующем шаге выберите способ настройки подключения к базе данных ИнГео. Если вы только начинаете работать с программой Инстер ГеоКадстр, у вас нет ранее созданной базы ИнГео и вам не требуется использование в работе серверной базы данных ИнГео на MS SQL Server, то выберите «Быстрая настройка», в противном случае «Продвинутая настройка».




8. На следующем шаге укажите настройки обновления КЛАДР:




9. Следующие шаги будут различны, в зависимости от выбора на предыдущем шаге варианта настройки подключения.

9.1. При выборе варианта «Быстрая настройка»: будет автоматически создана локальная база данных ИнГео со всеми необходимыми настройками




9.2. При выборе варианта «Продвинутая настройка»:


9.2.1. Нажать в окне «Новое подключение» кнопку «Выбрать»




9.2.2. В закладке ИнГЕО MapX окна Свойства нажать на кнопку «Источники данных»




9.2.3. В окне «Открыть базу данных» нажать на кнопку «Список >>»




9.2.4. Нажать кнопку «Добавить»




9.2.5. В закладке «База данных» окна «Добавить источник данных» выбрать из списка базу данных, ранее созданную через «Сервер данных ИнГео» и нажать OK



9.2.6. Нажать OK



9.2.7. Нажать OK



10. Далее выполнится загрузка КЛАДР. Подождите, это может занять несколько минут.

11. На следующем шаге появится окно мастера с сообщением об успешной настройке.

